




# Zo doe je dat!



## WINDOWS XP

### Veilige modus in het bootmenu



Door het bestand *boot.ini* aan te passen, kan je voortaan bij het opstarten elke keer voor de *Veilige modus* opteren.

Als je Windows XP regelmatig in *Veilige modus* opstart (om op virussen en spyware te scannen bijvoorbeeld), weet je dat je bij het opstarten eerst op **F8** moet duwen en dan **VEILIGE MODUS** uit de lijst moet selecteren. Maar je kan die optie ook standaard aan het bootmenu toevoegen, zodat je elke keer automatisch voor die keuze gesteld wordt. Klik op je bureaublad met je rech-

termuisknop op **DEZE COMPUTER** en kies **EIGENSCHAPPEN**. Op het tabblad **GEAVANCEERD** klik je bij **OPSTART- EN HERSTELINSTELLINGEN** op **INSTELLINGEN**, en in het volgende venstertje selecteer je **BEWERKEN**; het opstartbestand *boot.ini* wordt nu geopend.

Selecteer de regel die onder **[OPERATING SYSTEMS]** staat, kopieer die (met **CTRL+C**) en plak hem eronder met **CTRL+V**. Tijd nu om

die tweede regel aan te passen. Tussen de aanhalingstekens staat "**MICROSOFT WINDOWS XP**", en dat vervang je door "**VEILIGE MODUS**". Op het einde van de regel voeg je **/SAFEBOOT: MINIMAL /SOS /BOOTLOG** toe. Bewaar het bestand, en als je nu je pc opnieuw opstart, kan je **VEILIGE MODUS** kiezen.

▲ JACQUES VAN CAUWENBERGH

## EXCEL

### Hoofdletters noodzakelijk!

Soms moet je volledige woorden in een Excel-werkblad in hoofdletters tikken – lijsten van artikelnummers of familienamen bijvoorbeeld. Excel zet echter alle letters van een woord, behalve de eerste letter, automatisch in kleine letters om. Hoe vermijd je dit? Na de ingave van een cel kan je op **CTRL+Z** klikken om de automatische wijziging ongedaan te maken. Je kan ook op **EXTRA, AUTOCORRECTIE-OPTIES** klikken en het vinkje weghalen voor **ONBEDOELD GEBRUIK VAN CAPS LOCK CORRIGEREN**. ▲ FG




Excel corrigeert soms te enthousiast!

## INTERNET EXPLORER 7

### Plugins beheren en uitschakelen

Start Internet Explorer 7 ook zo traag op bij jou? Dan bestaat de kans dat er teveel plugins geladen worden, zonder dat je het zelf weet. Je kan nagaan welke plugins bij jou geïnstalleerd zijn door op **EXTRA, INVOEGTOEPASSINGEN BEHEREN** te klikken. Kies **INVOEGTOEPASSINGEN IN- OF UITSCHAKELEN**. Bekijk de lijst en selecteer een plugin die je niet meer wil gebruiken.


Kies **UITSCHAKELEN** onder **INSTELLINGEN**. We raden je aan om telkens maar één plugin uit te schakelen, zodat je kan nagaan welke plugins vertraging veroorzaken. ▲ FG



Schakel ongewenste plugins (eventueel tijdelijk) uit.

## OUTLOOK EXPRESS

# Mails en attachments bewaren



Berichten opslaan met WOE5Extract.


Wil je soms een mailtje of een bijlage op je harde schijf bewaren? Dat kan met het gratis programma Windows Outlook Express 5 Extraction, dat trouwens ook voor Outlook Express 6 werkt. Download het bestand op

<http://macallan.club.fr/WOE5Extract.zip> en pak het uit. Dubbelklik op WOE5EXTRACT.EXE. Ga naar FILE, OPEN en duid het dbx-bestand van de map in Outlook Express aan. Dit vind je meestal in de map C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\

GEbruikersnaam\LOCAL SETTINGS\APPLICATION DATA\IDENTITIES\CODE\MICROSOFT\OUTLOOK EXPRESS. Kies vervolgens een bericht en klik er op met de rechtermuisknop. Selecteer EXTRACT SELECTED MESSAGES OF ATTACHMENTS. ⤴ F6

## WINDOWS XP

# Hardwaregegevens afdrukken



Alle gegevens over bepaalde hardware netjes bij de hand.


Als je naar de helpdesk van een hardwareleverancier wil bellen, bijvoorbeeld omdat je dvd-speler stuk is, dan is het handig om alle gegevens over het apparaat bij de hand te hebben. Je kan dit in Windows XP zelfs laten afdrukken. Klik met de rechtermuisknop op DEZE COMPUTER en kies EIGENSCHAPPEN. Kies het tabblad HARDWARE en klik op de knop APPARAATBEHEER. Kies de naam van je pc of een categorie (bijvoorbeeld DVD-STATIONS) en klik op ACTIE, AFDrukKEN. Een lijst met de hardware en modelnummers rolt zo uit je printer. ⤴ F6

## WINDOWS VISTA

# Beter booten met VistaBootPro

We hadden het eerder al over het instellen van het standaardbesturingssysteem met Windows Vista, maar het gratis programmaatje VistaBootPro kan nog veel meer. Ga naar [www.vistabootpro.org](http://www.vistabootpro.org) en download het programma, dat je onder Vista of XP kan installeren. Klik vervolgens op MANAGE OS ENTRIES om al je besturingssystemen te beheren. Je kan de volgorde wijzigen, het aantal seconden voor de automatische selectie instellen of een nieuw besturingssysteem toevoegen. Experimenteer je veel met nieuwe besturingssystemen, dan is de optie

BACKUP/RESTORE CENTER ideaal. Hier kan je makkelijk het hele bootmenu opslaan en weer terugzetten – als dat nodig zou zijn. ⤴ F6



Stel je bootmenu in met VistaBoot-Pro.



\*\*\* PIXELSTUNT \*\*\*

## Reflecties

Een voorwerp dat je presenteert, wordt zoveel mooier door reflectie. Een weerkaatsing komt het best tot zijn recht op een egaal witte achtergrond. Dat is hier niet het geval, dus gebruiken we de Magnetische lasso van Photoshop (Elements) om de appel te selecteren. Dat lukt makkelijk, behalve onderaan, omdat daar de

schaduw een nauwkeurige selectie met de lasso onmogelijk maakt. Dus gebruiken we daar een snelmasker. Eens dat is gebeurd, plakken we deze selectie op een nieuw (wit) werkvlak dat ongeveer tweemaal zo groot is. We plakken deze vrucht nog een keer op dezelfde plaats en draaien het beeld verticaal om: **BEWERKEN, TRANSFORMEREN, VERTICAAL OMDRAAIEN**. Met het verplaatsingsgereedschap positioneren we deze laag zodat de vruchten netjes onder elkaar staan. De laag waarop de omgekeerde appel zich bevindt, zullen we dupliceren (**LAAG, DUPLICEREN**). Vervolgens zorgen we dat voorgrond/achtergrondkleur op wit en zwart staat en met



NA




VOOR

het verloopgereedschap trekken we op de omgekeerde appel over de bovenste laag een verloop. We wijzigen de laagmodus die op **NORMAAL** staat in **BLEKEN** (**SCREEN** in het Engels) en verlagen de dekking tot **80%**. Deze reflectie werkt trouwens ook met kokosnoten. **AS**

## EMAIL

### Nieuwsfeeds toevoegen

Gebruik je Gmail, dan kan je voortdurend geïnformeerd worden over het laatste nieuws. Klik op **INSTELLINGEN** en kies het tabblad **WEBCLIPS**. Zet een vinkje voor **MIJN WEBCLIPS BOVEN HET POSTVAK IN** WEERGEVEN. Standaard zijn er een aantal Nederlandse rss-nieuwsfeeds geselecteerd, maar je kan ook een eigen feed toevoegen. In het vak **ZOEKEN OP ONDERWERP OF URL** geef je de url van een rss-nieuwsfeed in, of gewoon een zoekbegrip, zoals **CLICKX**. Kies een nieuwsfeed en selecteer **TOEVOEGEN**. **AS**



De Clickx-nieuwsfeed rechtstreeks in Gmail!

## HEB JIJ EEN GOEDE TIP?



Deze rubriek kan niet zonder jou! Heb jij een trucje ontdekt op je computer, of denk je de ultieme sneltoetscombinatie gevonden te hebben? En wil je andere lezers graag helpen met jouw tip? Waar wacht je dan nog op?


Stuur jouw hint of tip als de bliksem naar Clickx, Hints & Tips, Minoc Business Press, Parklaan 22 bus 10, 2300 Turnhout. Of je kan ook mailen naar [hintsentips@clickx.be](mailto:hintsentips@clickx.be). De beste tips worden gepubliceerd, en maken kans om de Disney-film **Assepoester: terug in de tijd**. te winnen. Vergeet dus niet je naam en adres te vermelden: anonieme tips zijn waardeloos! **Jacques Van Cauwenbergh** mag alvast het pakket Music Studio 2007 Deluxe in zijn bus verwachten.



## WINDOWS MEDIA PLAYER

### Rippen in mp3

Als je cd's 'ript' – of kopieert naar je harde schijf – met Windows Media Player, dan wordt standaard het Windows Media-audioformaat gebruikt. Beter is het om mp3 te gebruiken, zodat de bestanden compatibel zijn met alle spelers en besturingssystemen. Klik op **EXTRA, OPTIES** en ga naar het tabblad **MUZEK RIPPEN**. Onder **RIP-INSTELLINGEN** kies je bij **INDELING** voor **MP3**. We raden je ook aan om de audiokwaliteit te verhogen van **128 KBPS** naar **192 KBPS**. **AS**



Rippen naar mp3 – ook met Windows Media Player.




## WINDOWS XP

## Opmerkingen aan bestanden toevoegen

Heb je ook bestanden die een erg gelijkaardige bestandsnaam hebben? Dan is het soms niet makkelijk om te weten te komen welk bestand nu weer precies wat bevat. Je kan dit probleem oplossen door aan bepaalde bestanden commentaar of 'opmerkingen' toe te voegen. Open de Verkenner en klik met de rechtermuisknop op een

bestand. Kies **EIGENSCHAPPEN** en ga naar het tabblad **SAMENVATTING**. In het vakje **OPMERKINGEN** geef je nu extra informatie in, zoals **KLANTENDATABANK** of **VOORBEELDBRIEF**. Klik op **OK**. Daarna klik je met de rechtermuisknop op de kolomkop van de Verkenner en vink je **OPMERKINGEN** aan. Je ziet nu alle opmerkingen bij elk bestand staan. ⬆️ F6




Meer informatie over elk bestand staat in de kolom **Opmerkingen**.

## WINDOWS VISTA

## Compatibel, of toch niet?


Sommige oudere Windows-programma's werken niet goed samen met Windows Vista. Daar bestaat (soms) een oplossing voor. Ga naar het **CONFIGURATIESCHERM** en klik op **PROGRAMMA'S** en vervolgens op **EEN OUDER PROGRAMMA MET DEZE VERSIE VAN WINDOWS GEBRUIKEN**. Klik tweemaal op **VOLGENDE** en kies het programma dat niet goed werkt uit de lijst. Klik **VOLGENDE** en kies een compatibiliteitsmodus, bijvoorbeeld **WINDOWS 98** of **WINDOWS XP**. Je kan eventueel ook bepalen dat het programma als administrator moet uitgevoerd worden, een truc die vaak werkt bij oudere programma's. Tip: probeer verschillende combinaties uit. ⬆️ F6



Windows Vista kan zich voor bepaalde programma's voordoen als Windows XP.

## WINDOWS XP

## Meer informatie over je usb-apparaten



Alle gegevens over de usb-apparatuur van je pc.

Wil je weten welke usb-apparaten met je pc verbonden zijn, of welke apparaten je in het verleden gebruikt hebt, installeer dan eens het gratis programmaatje USBDeviceView. Ga naar [www.nirsoft.net/utlils/usb\\_devices\\_view.html](http://www.nirsoft.net/utlils/usb_devices_view.html) en klik op **DOWNLOAD USBDEVICEVIEW**. Open vervolgens het bestand en pak het uit naar een nieuwe map. Daarna klik je op **USBDEVICEVIEW.EXE** en klik je tweemaal op **UITVOEREN**. Klik vervolgens tweemaal op **CONNECTED** om bovenaan alle verbonden usb-apparaten te zien. Je ziet niet alleen de naam van het apparaat, maar ook een omschrijving, een serienummer en zelfs wanneer je het apparaat voor het eerst en het laatst gebruikte. Je kan ook ongebruikte usb-apparaten verwijderen. ⬆️ F6